

## PHPDisk 网盘系统，客户端配置教程

配置自己网盘专属客户端时，请先在我们官方网站（<http://www.phpdisk.com/>）注册帐号并成功登录；

注册链接：

<http://www.phpdisk.com/account.html?action=register>

### 新用户注册 Register

1. 填写注册信息

2. 邮箱激活帐号

3. 注册帐号成功

### 新用户注册

登录帐号:  \*

请使用常用的邮件系统，确保能收到激活邮件。

登录密码:  \*

英文字母、数字组成，6-20位以内

确认密码:  \*

确认您的登录密码

立即注册

已经注册

注册成功后，登录到系统中：

### 用户登录 Login

### 用户登录

帐号:  您注册时的Email地址

(授权用户可直接填写购买时的邮箱地址。)

密码:  找回密码?

(授权用户首次登录可直接使用授权码作为密码登录。)

登 录

立即注册

☐ 记住我

登录后，在左边菜单栏选择【打包软件】--打包您网盘专用的客户端软件

打包专用软件

申请打包软件

客户端打包类型：  
[注意：相应的客户端需要相应的客户端系列。] ☒ 普通版V-Core系列 ☐ 网康版Z-Core系列  
才能正常运行。]

网盘站名称(如：xx网盘)：

网盘客户端访问地址(需要完整的地址，如  
http://www.phpdisk.com/)：

您现在可以申请免费程序打包 3 次

请选择打包软件，并提交到审核并打包

我的打包记录 (打包申请会在两个工作日内审核处理完成)

订单号	网盘地址(网盘名称)	客户端类型	状态	申请时间(处理时间)	操作
d201301231610033114	http://test.com/ 测试网盘	普通版V-Core系列	申请中	2013-01-23	删除

填写绑定信息进行申请，

打包专用软件

申请打包软件

客户端打包类型：  
[注意：相应的客户端需要相应的客户端系列。] ☒ 普通版V-Core系列 ☐ 网康版Z-Core系列  
才能正常运行。]

网盘站名称(如：xx网盘)：

网盘客户端访问地址(需要完整的地址，如  
http://www.phpdisk.com/)：

您现在可以申请免费程序打包 2 次

我的打包记录 (打包申请会在两个工作日内审核处理完成)

订单号	网盘地址(网盘名称)	客户端类型	状态	申请时间(处理时间)	操作
d201301231610033114	http://test.com/ 测试网盘	普通版V-Core系列	申请中	2013-01-23	删除

一般2个工作日内审核完，当审核完成并生成你的网盘专用客户端后，就可以看到【下载客户端】的链接可操作

打包专用软件

申请打包软件

客户端打包类型：  
[注意：相应的客户端需要相应的客户端系列。] ☒ 普通版V-Core系列 ☐ 网康版Z-Core系列  
才能正常运行。]

网盘站名称(如：xx网盘)：

网盘客户端访问地址(需要完整的地址，如  
http://www.phpdisk.com/)：

您现在可以申请免费程序打包 2 次

我的打包记录 (打包申请会在两个工作日内审核处理完成)

订单号	网盘地址(网盘名称)	客户端类型	状态	申请时间(处理时间)	操作
d201301231610033114	http://test.com/ 测试网盘	普通版V-Core系列	已完成	2013-01-23 2013-01-23	下载客户端

同时，可以在左边菜单栏选定，【客户端配置】--用于后续生成客户端配置密钥。

PHPDisk网盘客户端通信密钥获取步骤:

1. 填写好下列的【免费版】或【VIP版】配置信息。
2. 站长下载安装PHPDisk网盘专用客户端密钥生成工具，工具下载>>
3. 在【密钥生成工具】中填写您的网站IP和通信连接信息。
4. 把生成的密钥填写到您的网盘后台客户端插件中。
5. 您的网盘用户只要安装您的网盘专用客户端工具即可。打包软件>>

客户端配置

客户端版本：  
可以选择您想用的版本套餐

客户端标题：  
请填写网盘客户端的自定义标题

客户端版权：  
站长可自行设定客户端版权信息

客户端广告地址：  
可自定义您网站的客户端广告

单个文件大小：  
上传时，允许选择上传的单个文件大小

文件上传限制：  
可添加上传限制文件数量

禁用期限：  
客户端的可用时间

客户端风格：  
可用的客户端风格

☐ 2010Black\_Ext皮肤 ☐ Ampix皮肤 ☐ Cooler皮肤

提交

可以选择【免费版】或【VIP版】，按当前页面中说明的步骤进行操作。

当配置信息也填写完了，可以下载【phpdisk 客户端专用客户端密钥生成工具】  
如何配置：

打开软件，

使用刚刚的帐号，密码登录客户端密钥配置工具

登录后，可以看到工具的配置界面：



PHPDisk网盘密钥配置生成工具 v1.0

客户端密钥配置

FTP主机地址  
(网盘服务器的FTP地址或相应的分布服务器地址):

FTP用户名:

FTP密码:

FTP端口:  
21

FTP目录(FTP服务器指定帐号于网盘的根目录):  
/

FTP传输模式:  
☒ 主动 ☐ 被动

[快捷登录网站配置客户端密钥>>](#)

生成【免费版】密钥 生成【VIP版】密钥 复制密钥

当配置好 FTP 后:



PHPDisk网盘密钥配置生成工具 v1.0

客户端密钥配置

FTP主机地址  
(网盘服务器的FTP地址或相应的分布服务器地址):  
ftphost

FTP用户名:  
admin

FTP密码:  
123456

FTP端口:  
21

FTP目录(FTP服务器指定帐号于网盘的根目录):  
/

FTP传输模式:  
☒ 主动 ☐ 被动

[快捷登录网站配置客户端密钥>>](#)

生成【免费版】密钥 生成【VIP版】密钥 复制密钥

wNjhDOTczQTM2REYzMjIDQTUxRTk3QUI2NDFFMDRERDg3  
RTkzQTI5Qjk5QUE5QzVBQ0Q1MUM3MjEwRDI1MTcxODMx  
QzI3M0M4NTJFMTc0QUQ3OUQyNDJFMDRERDg3RkQyNDh0MzI  
zOEZGMTEzRUUzNURCMz5OEU4QzIFOEJCOTQ1Qzk2N0Y  
5MkJGOTI3M0ZDRtQ4RTc0Q0Y2MkMwRjEwMzhFRtVBQzQ  
3NkY5MjAwRDNEMDYxQTM1QzI3REFENDhGMjUyRkQyRkU  
4NUVDOEIO0I4Qjk3NzNBRDY2RDE1N0M0NTZBMkISNEFD  
QzVGQzQ3MEI1OUY4MzkyNjFDNjZFU11QURFNEJGODVE  
QzE5NzgwQjk2Q0Q5NEZGODc3ODk5Mj5QkM2Q0RENDdE  
MzIwMDQzQkY0NzFDNjVGQzA2N0R0CMjIwRDEwMzIxRjBGR  
TI3REE4QkQ1M0MjNjENTM1QzQ2NkQ2MzNFQjBEMkEY0  
TEzMOJGRJEzMDQzREU2NzBRTMyRDc2N0ZEMzcxQTMyM  
UIwNTExRTQ1REMyNjM5MEE0NTRDQjcyQUY3RUeYNThDN  
jc1QTk0QUQxNkZGNTVDQ0EYQUVBNTFRMjRkQ0Q0Y1M  
DYyMkQ4NEVDMDC5Q0Q3RTkxOEE2QURGMjEYQjI1MzZFR  
jNCRU11OEI3NDIxQTA1MEMzQTI3MEM3OEI0OEFCODQ3  
Q0YwOTNBMTczQTE3MjkwNDE5RjYyNjE1MDVEMzYyREI1R  
kM2N0Y4RtIBNTZDMjVfVQUVCQjZGRjc1MkYxMjMwMzA0Mz  
FDNzc5QkY1OENEMkQzOTAwMzhDMTQxQ0I2MkUyNDExN  
TBDMDQwRTAwM0R0GQjM2MEQxNjNGREM2QkRCMjJGMD8  
GMjIwQTNFRDQ0RDhQjZBRDY1QjM5NkRGNkRjFQzM1MTU  
wNzIwM0MxNg==99BA3D4F2BF63CBCB2CC2A9241ED5Z

请将右边的密钥复制到网盘后台的【网盘客户端插件】中

**配置网盘客户端**

**提示:** 为您的专用网盘客户端生成相应的配置, 可以让您的系统实现网盘客户端上传、下载

**开启客户端功能:**  
开关开启后, 客户端才能正常使用。 ☒ 是 ☐ 否

**客户端上传临时存储区:**  
网盘客户端上配置临时存储区由这个目录, 同时需要输入该路径, linux下为777权限。Windows系统格式为 D:\www\clientstore\, linux下为 /var/www/www/clientstore/ 注意: 此目录不需要在不需要WEB地址的时间。为了安全, 请指定于一个网站无法访问的目录上!

**客户端通信密钥:**  
此密钥通过官方网站(<http://www.phpdisk.com>)《用户中心》-《客户端配置》进行设置, 由官方提供的密钥生成工具进行密钥生成。

之后下载自己网盘的客户端, 并安装  
即可登录、上传、下载自己网盘上的文件

**网盘用户登录**

欢迎使用 PHPDisk-VCore6.8网盘

网盘帐号:  [注册帐号](#)

登录密码:  [忘记密码](#)

管理界面:



右键可获得分享的文件链接



上传界面:





可以拖动文件到此空白地方添加上传

#### 安全提示:

客户端使用 FTP 传输协议进行文件的上传

在使用客户端前，请配置好您的相应服务器上的 FTP 服务。

**注意：上述配置中，FTP 目录，保留不变就好**

\*服务器上的 FTP 需要指定在相应的网盘后台的，【插件管理】，【网盘客户端插件】中的 **客户端上传临时存储区** 用绝对地址的形式表示，同时，此目录需要 777 权限（可写，可读权限），注意，不能放到网盘的 **WEB** 目录中以及任何存在的 **WEB** 可以浏览到的地址上，会有安全问题！！